




XELOS 7.0 – VM-Admin Guide

XELOS ist eine professionelle Enterprise 2.0-Software, welche in Unternehmen als Intranet-Lösung eingesetzt werden kann und so die Zusammenarbeit in kleinen Teams sowie im gesamten Unternehmen verbessert.

Durch die brillante Benutzerfreundlichkeit, dem einfachen und übersichtlichen Aufbau und die selbsterklärenden Funktionen ist XELOS der ideale Wegbegleiter für Ihre Projekte. XELOS kann dabei zu 100% an Ihre Bedürfnisse angepasst werden!


Systemanforderung und Disclaimer

Diese VM ist mit folgenden Produkten kompatibel (Auszug):

- ESX 5.0
- Fusion 4.0 + 5.0
- Workstation 8.0 + 9.0
- VM Player (<http://www.vmware.com/products/player/>) (kostenlos)

VM Spezifikationen (Testumgebung)

- 2 GB RAM
- 1 CPU Core
- 20 GB HDD
- Offene Ports (IPTables):22 (SSHD ist per default deaktiviert), 80, 443



„Mit XELOS in wenigen Minuten zum eigenen Intranet“

Disclaimer:

Die vorliegende VM ist für das schnelle und ausgiebige Testen durch sachverständige Serveradministratoren konzipiert und vorkonfiguriert!

Für den Einsatz in einer Produktivumgebung sind weitere manuelle Anpassungen sowie ein technisches Verständnis des Linux Systems notwendig.

Bitte lesen Sie hierzu auch die Hinweise im Kapitel „Anpassungen Produktivbetrieb“ am Ende dieses Quick-Installation-Handbuchs!

Sollte Ihr Unternehmen nicht über die notwendige Infrastruktur und IT-Abteilung verfügen, haben Sie die Möglichkeit XELOS auch vorab auf einem Demo-System online zu testen. XELOS ist auch als Cloud-Lösung sowie auf gehosteten Systemen für den Produktivbetrieb erhältlich. Weitere Infos zu den verfügbaren Versionen finden Sie auf www.xelos.net.

Starten der VM und erste Konfiguration

Konsole nach dem Start der VM

```
=====
XELOS
=====

Your XELOS installation is up and
running. You can login with your browser:

URL:      http://192.168.2.111
User:     admin
Password: xelos2570 (initial)


Please read www.xelos.net/vm for important information
on how to use this VM!

You can manage your XELOS installation and change
between XELOS and XELOS Pro (TRIAL) from the
shell using the XELOS Control Interface.
It can be started with the shell command "xelosctl"
(see manual).


=====
XELOS-VM login: _
```

- Die Konsole der gestarteten VM gibt Auskunft über die zugewiesene IP und die Zugangsdaten.
- Das Standard root Passwort der VM lautet „xelosnet“
- Unter der zugewiesenen URL können Sie im Browser Ihr XELOS System erreichen.

Auswählen der Version




- Der erste Zugriff auf Ihre VM führt Sie zu der Versionsauswahl Ihres XELOS Systems.
- Wählen Sie zwischen der Standard-Version und der Pro-Version. Anschließend werden Sie weiter geleitet.



Einloggen ins XELOS System im Browser


- Nutzen Sie beim ersten Einloggen die auf der Konsole angegebenen Nutzerdaten.
- Sie werden nun aufgefordert das Passwort zu ändern. Wählen Sie ein eigenes, sicheres Passwort!

Setup Übersicht




- Nach dem ersten Einloggen gelangen Sie automatisch zum Setup Assistenten.
- Die Übersichtsseite beschreibt kurz die notwendigen Einstellungen und Schritte für eine erste Installation.
- Um mit der Konfiguration zu beginnen, klicken Sie auf den entsprechenden Button.

Schritt 1: XELOS EULA




- Vor Beginn der Installation werden Ihnen die XELOS Lizenzbestimmungen (EULA) angezeigt.
- Bitte lesen Sie sich die EULA durch und stimmen Sie dieser zu, damit XELOS mit der Installation fortfahren kann.

Schritt 2: System Status Check




- Im ersten Schritt wird die einwandfreie Konfiguration des Servers überprüft.
- Eventuelle Fehler werden angezeigt und müssen vor dem Fortfahren der Installation behoben werden.
- Wenn der Check bestanden wurde, können Sie mit der Installation fortfahren.

Schritt 3: Internationalization




- Bitte wählen Sie die gewünschte Standardsprache für Ihr Intranet aus.
- Neue Nutzer sehen das System in der Standardsprache. In den persönlichen Einstellungen haben Sie die Möglichkeit die Sprache zu ändern.
- Geben Sie an, in welcher Zeitzone sich der Server befindet. Diese Zeit wird im System für neue Artikel und Nachrichten verwendet.

Schritt 4: Connect Information




- Um Ihr Intranet zu aktivieren, müssen Sie einen gültigen Access Token und den Lizenzschlüssel angeben. Hier haben Sie zwei Optionen:
 1. Registrieren Sie Ihre XELOS Lizenz, um den Token und den Lizenzschlüssel zu erhalten.
(siehe Kapitel: Registrieren von XELOS)
 2. Klicken Sie auf „Mit Test-Lizenz starten“, um das System ohne Registrierung 30 Tage lang zu testen.

Schritt 5: System Name



- Nach der abgeschlossenen Installation ist das System bereit getestet zu werden.
- Sie gelangen zum Admin Dashboard. Hier können Sie weitere Einstellungen am System und der Konfiguration vornehmen.
- Sobald alle Einstellungen Ihren Wünschen entsprechen, klicken Sie auf einen Bereich in der oberen Navigationsleiste, um das Admin Dashboard zu verlassen.

Abgeschlossene Quick Installation



- Tragen Sie einen Namen für Ihr System sowie die Domain für das neue Intranet ein. Alternativ können Sie zum Testen auch einfach die IP Adresse des Intranets eintragen.
- Tragen Sie die E-Mail Adresse des Ausgangsservers für Ihr Intranet ein.
- Domain und E-Mail Adresse werden bei ausgehenden E-Mails und Benachrichtigungen angezeigt.

Umschalten zwischen XELOS und XELOS Pro

„Für jeden das Richtige – die zwei Versionen im Überblick“

Auf der XELOS Demo-VM haben Administratoren die Möglichkeit sowohl XELOS, als auch XELOS Pro zu testen.

XELOS	10 Nutzer kostenlos	XELOS Pro	60 Tage testen
Zusammenarbeit in Teams innerhalb von Projektgruppen		Ihr individuelles Unternehmensportal: Zusammenarbeit im Team mit zusätzlichen Funktionen für das gesamte Unternehmen	
Vorkonfiguriert und in wenigen Minuten startklar		Individuell anpassbar auf Ihre Anforderungen	
Einfache Administration		Umfangreiche Administrations- und Verwaltungsfunktionen	
		Zusätzliche Module, z.B. CRM, HRM, Newsletter, CMS, Events, Workflows	
		Anbindungsmöglichkeit zu externen Systemen dank Standardschnittstellen und APIs	

Das XELOS Pro Control Interface

```
=====
XELOS Control Interface
=====

The following XELOS installations are available in your system:
* XELOS (active)
* XELOS Pro Trial

You now have the following options:
1) Switch to XELOS Pro Trial
2) Reset the admin password of your XELOS installation
3) Check your system status
4) Exit
: _
```

- Vom Startbildschirm müssen Sie sich als Root-Nutzer im System einloggen!
 - Nutzer: root
 - Passwort: xelosnet
- Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zum Control Interface der VM zu gelangen: xelosctl
- Die zur Verfügung stehenden Versionen von XELOS auf der VM werden samt Optionen angezeigt.

System Status überprüfen

```
=====
XELOS Control Interface
=====


In order to run properly, XELOS has a few requirements on your system:
nginx running
PHP-FPM running
MySQL Server running
Available Disk Space 15GB
Available iNodes 1.1M
Available Memory 518MB
XELOS cron installed

The status of your system is: ok
1) Return to main menu
2) Exit
: _
```

- Sie können im Hauptmenü zwischen XELOS und XELOS Pro wechseln.
- Das Administratorpasswort Ihres Intranets kann wenn nötig einfach zurückgesetzt werden.
- Das Control Interface zeigt Ihnen auch eine Übersicht über den Status Ihres Systems.

Registrieren von XELOS


Updaten von Lizenz Daten in XELOS



- Die Daten Ihrer Lizenz können Sie in der Systemadministration unter *System Status* > *Updates* > *Lizenz* einsehen und ändern.
- Das Ablaufdatum sowie der Status der Lizenz wird Ihnen angezeigt.
- Klicken Sie auf „Erwerben Sie eine neue Lizenz“, um zum Lizenzmanager zu gelangen.


https://my.xelos.net/license_manager

Registrierung einer XELOS Lizenz




- Bitte wählen Sie die gewünschte Lizenz für Ihr Intranet aus, um Ihren Account auf my.xelos.net zu erstellen und Ihre Lizenz zu registrieren.
- Nach der erfolgreichen Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungsmail und werden auf die Lizenzen-Übersichtsseite Ihres Accounts geleitet.

Lizenz: Zugang- und Lizenzschlüssel



- Auf der Detailseite Ihrer neuen Lizenz finden Sie Zugangs- und Lizenzschlüssel für Ihr Intranet. Tragen Sie diese bitte in Ihrem Intranet ein.
- Weitere relevante Angaben zu Ihrer Lizenz wie das Nutzerlimit, das Ablaufdatum und die Lizenzbestimmungen finden Sie ebenfalls auf der Detailseite.

Eintragen der neuen Lizenz



- Klicken Sie auf den Stift-Button hinter dem Test-Lizenzschlüssel, um die Daten Ihrer neuen Lizenz eintragen und aktualisieren zu können.
- Nach der erfolgreichen Änderung der Lizenzschlüssel, muss das System sich mit dem Lizenzserver verbinden. Klicken Sie hierzu auf „Lizenz im xelos.connect updaten“. Das Updaten und in Kraft treten der Änderungen kann einige Minuten dauern.

Anpassung für den Produktivbetrieb


Hinweis bei Nutzung von XELOS Pro

Die VM Spezifikation ist für den Testbetrieb, bzw. geringe Nutzerzahlen ausgelegt.
Je nach Anwendungsszenario wird empfohlen die CPU Kerne und RAM zu erhöhen
(z.B. 8 Cores + 16 GB RAM für 300 Poweruser)

Hinweis für eine Produktivumgebung

- Zur Info: Das verwendete CentOS wurde für „Auto-Updates“ (yum) konfiguriert
- Ändern Sie sämtliche Passwörter (root, mysql)
- Ändern Sie den Password-Salt unter
/server/xelos-current/system/config/config.custom.php
(Nach der Änderung muss ein Password-Reset via xelosctl ausgeführt werden, alle
anderen Passwörter werden ungültig)
- Sichern Sie das System regelmäßig


Direkte MS-Office Integration




Multi Language Support (utf-8)



Mobile App



Sicheres Team Messaging





XELOS Social Workplace
by BLUEEND AG

☎ +49 – 800 – 699 35 67
@ sales@xelos.net
W www.xelos.net